

MISCHSYSTEME

FEYRAL – FEYMIX

FEYMIX – AQUA

- **BEDIENUNGSANLEITUNG**
- **INSTALLATIONSANWEISUNG**
- **DOWNLOADANLEITUNG**

Update für Rezepturen aus dem Internet

DOWNLOAD- UND INSTALLATIONSANWEISUNG

FEYRAL

FEYMIX

FEYMIX- AQUA

Largo Tint 2000 Software 1.3.9-M

1. Einleitung

Die vorliegende Dokumentation verfolgt das Ziel, Sie bei der Installation von LargoTint und/ oder einem Rezepturenupdate zu unterstützen. Dabei ist die Dokumentation in drei Teile gegliedert:

1. Im ersten Teil dieses Dokuments finden Sie die wichtigsten Shortfacts, die ausgewählte Antworten und Lösungen für die häufigsten Problemstellungen zur Verfügung stellt.
2. Im zweiten Teil dieses Dokuments finden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung, in Bezug auf die Nutzung des Downloadbereichs für Mischsysteme
3. Im dritten Teil dieses Dokuments finden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung für die Installation von LargoTint. Ebenso finden Sie hier eine Anleitung für die Durchführung eines Rezepturenupdates



2. Shortfacts

Wo kann ich die Software LargoTint und/oder Rezepturen herunterladen?

Die Software LargoTint und/oder die Rezepturen können auf der Webseite www.teknos.ch heruntergeladen werden:

[Industrielle Beschichtungen](#)

[Über uns](#) | [News](#)

[Mischsysteme](#)




[Lösungen](#) [Webshop](#) [Downloads](#) [Fachkurse](#) [Showroom](#) [Händler](#) [Kontakt](#)

Ich besitze noch keinen Zugang für den Downloadbereich der Mischsysteme?

Sollten Sie noch kein Benutzernamen für den Downloadbereich besitzen, setzen Sie sich mit Ihrem Kundenberater und unserem Verkaufsdienst in Verbindung. Sie werden Ihnen die entsprechenden Zugangsdaten bereitstellen lassen.

Ich erhalte bei der Installation auf einem Windows 7, 8 oder 10 Rechner die Fehlermeldung «An Error occurred while registering the file». Was muss ich tun?

Ab der Version Windows 7 kann je nach Konfiguration die oben dargestellte Fehlermeldung entstehen. Diese kann mit ignorieren beantwortet werden.



Wie finde ich heraus, welche Rezepturen ich updaten muss?

MISCHSYSTEME



[FEYRAL](#)

[FEYMIX](#)


[FEYMIX-AQUA](#)

[OWMIX](#)

Wenn die Anwendung LargoTint gestartet wurde, können Sie mittels der aktiven Reiter herausfinden, welche Rezepturen genutzt werden.

3. Downloadbereich von Mischsystemen


3.1. Anmelden im Downloadbereich der Mischsysteme



Öffnen Sie die Webseite www.teknos.ch und wählen Sie in der Navigation oben rechts den Punkt Mischsysteme aus.



Scrollen Sie auf der Webseite nach unten bis Sie beim Bereich PC-Rezepturenprogramm angekommen sind. Klicken Sie auf den Link «Zum Login».



Bitte loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in den Downloadbereich ein.



Bereits angemeldet

ABMELDEN

UM ZUM DOWNLOADBEREICH FÜR REZEPTUREN ZU GELANGEN, MELDEN SIE SICH BITTE AN. WENN SIE ANGEMELDET SIND, [KLICKEN SIE HIER.](#)

TO GET TO THE DOWNLOAD AREA FOR RECIPES, PLEASE LOG IN. IF YOU ARE LOGGED IN, [CLICK HERE.](#)

Wenn Sie nicht direkt zum Downloadbereich geführt werden, klicken Sie hier auf die grüne Schrift.

UPDATES

FEYRAL NEUE ARTIKELNR. ALPOCRYL LE 81
FEYRAL NEW ARTICLE ALPOCRYL LE 81

(Nur für Mischrampen geeignet, bei Abtönautomaten wenden Sie sich bitte an den Support)
(Only suitable for mixing ramps, please contact the support for tinting machines)

FEYCO03_LE81.EXE

Sie befinden sich nun im Downloadbereich für das PC-Rezepturenprogramm.

3.2. Zurücksetzen des Passworts

BENUTZERNAME	PASSWORT
<input type="text" value="Riccarda Gantenbein"/>	<input type="password" value="....."/>
<input type="button" value="ANMELDEN"/>	
<p>UM ZUM DOWNLOADBEREICH FÜR REZEPTUREN ZU GELANGEN, MELDEN SIE SICH BITTE AN. WENN SIE ANGEMELDET SIND, KLICKEN SIE HIER.</p> <p><i>TO GET TO THE DOWNLOAD AREA FOR RECIPES, PLEASE LOG IN. IF YOU ARE LOGGED IN, CLICK HERE.</i></p> <p>Bitte verwenden Sie Ihre registrierte E-Mail-Adresse als Benutzernamen.</p> <p><input type="button" value="Um ein neues Passwort zu setzen klicken Sie hier."/></p> <p><i>Please use your registered email address as your username.</i></p> <p><i>To set a new password click here.</i></p>	

3.3. Herunterladen der LargoTint Software

SOFTWARE

CD LARGO TINT 2000

(Neuinstallation inkl. Neu OWMIX und Dymo Drucker)
(New installation incl. OWMIX and DYMO printer)

CD_V190715_1.3.09_DD.ZIP

Stand der Rezepturen : 15.07.2019
Formula date: 15.07.2019

Scrollen Sie auf der Webseite nach unten bis Sie beim Bereich «Software» angekommen sind. Klicken Sie nun auf den Download Button (rot markiert).



3.4. Herunterladen von Rezepturenupdates

UPDATES

FEYRAL NEUE ARTIKELNR. ALPOCRYL LE 81
FEYRAL NEW ARTICLE ALPOCRYL LE 81

(Nur für Mischrampen geeignet, bei Abtönautomaten wenden Sie sich bitte an den Support)
(Only suitable for mixing ramps, please contact the support for tinting machines)

FEYCO03_LE81.EXE

Stand der Rezepturen: 15.07.2019
Formula date: 15.07.2019

FEYRAL ALPOCRYL LE 80

(Nur für Mischrampen geeignet, bei Abtönautomaten wenden Sie sich bitte an den Support)
(Only suitable for mixing ramps, please contact the support for tinting machines)

FEYCO03.EXE

Um neue Rezepturen für Ihre LargoTint Installation zu erhalten, finden Sie als ersten Punkt im Download Bereich vier Rezepturdatenbanken.

MISCHSYSTEME




Um zu ermitteln, welche Rezepturdaten Sie benötigen, starten Sie Ihre LargoTint Installation. Dort sehen Sie aufgrund der dargestellten Reiter (siehe rote Markierung) die von Ihnen genutzten Rezepturen.


4. Installationsanleitung

4.1. Installation von LargoTint


Hinweis: Für die Installation von LargoTint sind Administratorenrechte auf dem Computer erforderlich. Für die Nutzung der Anwendung jedoch nicht.




Entpacken Sie die heruntergeladene Anwendung mit einer entsprechenden Anwendung (Windows, 7zip, Winzip, etc.)




Folgen Sie dem Verzeichnisbaum bis Sie im Verzeichnis INSTALL gelangt sind. Wählen Sie nun Setup.exe aus.




Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation und bestätigen Sie mit OK.



Bestätigen Sie den Willkommensdialog mit OK.



Bestätigen Sie den Lizenzvertrag mit «Ich akzeptiere».



Wählen Sie nun die Rezepturen aus, welche Sie zukünftig verwenden möchten und bestätigen Sie mit OK.




Beantworten Sie die Frage zu Tinter2000 mit Nein.





Beantworten Sie die Frage zur Messfunktion mit Nein.



Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Programm aus und bestätigen Sie mit OK.





Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Hilfsprogramm aus und klicken Sie auf OK.



Belassen Sie das Installationsverzeichnis auf C:\TINT2000\ und klicken Sie auf das PC Symbol (siehe rote Markierung).


Klicken Sie bei Programmgruppe (Startmenü) auf Fortfahren.



Ab der Version Windows 7 kann je nach Konfiguration die oben dargestellte Fehlermeldung entstehen. Diese kann mit ignorieren beantwortet werden.

Nach der erfolgreichen Installation von LargoTint bestätigen Sie mit OK.

4.2. Desktop- und Startmenüverknüpfung erstellen




Um eine Desktopverknüpfung für LargoTint zu erstellen, wechseln Sie ins Verzeichnis C:\TINT200 und klicken Sie bei der Anwendung LTWin.exe die rechte Maustaste → Senden an → Desktop (Verknüpfung erstellen).




Benennen Sie die Verknüpfung so, wie es für Sie am besten ist.

5. Durchführen eines Rezepturenupdates



Um das Rezepturenupdate für LargoTint durchführen zu können, klicken Sie doppelt auf das heruntergeladene selbstextrahierende Zip File.



Bestätigen Sie mit «Yes» um das Update durchzuführen.